

Mis Contraseñas

Würth España 2024



Mis Contraseñas:

Política de contraseña



En la actualidad el acceso a cualquier tipo de sistema informático, ya sea corporativo (correo, SAP, aplicaciones internas,...) o personal (banca online, portales de compra online, correo personal...), se ha convertido en algo normal y cotidiano que no por ello exento de riesgos y amenazas. Es por ello que, siguiendo las recomendaciones del Grupo Würth y las auditorias de Seguridad, se establece una política de contraseñas con la finalidad de salvaguardar nuestros sistemas y minimizar riesgos o amenazas externas.

Cada usuario es responsable de mantener sus contraseñas teniendo en cuenta:

- La longitud mínima que ha de tener la contraseña son **15 caracteres**.
- La contraseña debe tener letras, tanto mayúsculas como minúscula, y números.
- No Admite series (1 2 3 ...), nombres y apellidos, fechas, año, contraseñas anteriores.

Existen reglas nemotécnicas que nos ayudarán a fortalecer y recordar nuestras contraseñas.

- Cambiar las vocales por números de una frase, refrán o canción que recordemos (*Ejemplo: Mi familia es genial → M3f1m3l312sg2n31l*)
- Elegir la primera letra de cada una de las palabras de una frase que sea fácil de recordar para nosotros (*Ejemplo: Con 10 cañones por banda... → C10cpb...*)
- Utilizar claves basadas en un mismo patrón, introduciendo ligeras variaciones para cada cambio.




Mis Contraseñas:

Ámbitos

Cada contraseña está relacionada con un usuario y ámbito o entorno de trabajo.
Un mismo código de usuario puede tener la misma contraseña en entornos diferentes.



Contraseña Windows	Contraseña SAP – WS1	Contraseña WGS (Alemania)	Contraseña Digitek
<p>Usuario: carmenj, richardf..... Caducidad: 4 meses. → Recibimos un correo en castellano para cambiarla.</p>	<p>Usuario: WN00..... Caducidad: 6 meses. → SAP pide cambiarla.</p>	<p>Usuario: WN00..... Caducidad: 6 meses. → Recibimos correo un para cambiarla.</p>	<p>Usuario: 00800..... Caducidad: No caduca</p>
<p>Para acceder a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenador  - Incidencias  - Cisco  - Outlook  - Forticlient  	<p>Para acceder a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DE9, WF1...  <p> Cada sistema tiene su propia contraseña. Pueden ser iguales.</p> <div data-bbox="715 1065 1225 1165"> <p>Contraseña SAP – Fiori (Autoservicios) </p> <p>Usuario: WN.... Contraseña: PIN + Token WSL</p> </div>	<p>Para acceder a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formación LMS (portales del grupo)  - BO – BI  - Activar O365 (credenciales)★  <div data-bbox="1289 1065 1798 1165"> <p>Credenciales Office 365 WN00.....@wgs.Wuerth.com</p> </div> <p>★ Ver pág. 5. configurar Outlook</p>	<p>Para acceder a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fichaje digital  <div data-bbox="2219 979 2461 1308"> </div>


Mis Contraseñas:

Cambiar contraseña WGS (i)

La contraseña WGS caduca cada 6 meses. Para renovarla recibimos de la dirección de correo support@wuerth-it.com un mensaje automático que nos pide cambiar la contraseña.

Esta contraseña nos da acceso a: portales del grupo, formación LMS, Office 365.
Este mensaje lo genera Support Alemania. Ante cualquier duda, consulta o nueva contraseña crea una incidencia a través del portal ServiceDesk.

Para generar una nueva contraseña WGS accede a: www.wuerth-it.com/selfservice-en




The screenshot shows a 'Change Password' form with the following fields and callouts:

- WN-Number:** Callout: WN00...
- Current Password:** Callout: Contraseña actual / provisional
- New Password:** Callout: Introduce y confirma tu nueva contraseña
- Confirm New Password:** Callout: Introduce y confirma tu nueva contraseña
- Submit Button:** Callout: Pulsa el botón Submit
- Help Button:** Callout: Mensajes de resultado más comunes

The password does not meet the password policy requirements. Check the minimum password length, password complexity and password history requirements. (Exception from HRESULT: 0x800708C5)

You can change the password only once a day!

Password for User ID "wn00098319" **successfully** changed.



Ante cualquier problema abre una incidencia en Soportewespana@wurth.es

Información importante en página siguiente!



→ No cumple con la política de contraseñas

→ Sólo la puedes cambiar una vez al día.

→ La contraseña se ha generado con éxito

Mis Contraseñas:

Cambiar contraseña WGS (ii)

Recuerda, la contraseña WGS es para todas las aplicaciones del grupo. Portales, formación LMS, Office365.

Una vez has cambiado la contraseña WGS debes Reactivar O365:

1. Cierra todas las aplicaciones que estés utilizando.
2. Desactivar cuenta WGS de tu ordenador.
3. Registrar cuenta WGS con tu nueva contraseña.

Desactivar cuenta WGS. Busca la opción “escuela” en Buscar



Desconecta la cuenta WGS




Registrar cuenta con la **contraseña nueva** para todas las aplicaciones Office:


Excel, Word, PowerPoint, Outlook



Introduce credenciales WGS y la contraseña nueva



Confirma tus credenciales con Aceptar y Listo.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

ESKERRIK ASKO ZURE ARRETAGATIK

MOITAS GRACIAS POLA SUA ATENCIÓN